

常州致新电脑软件接口驱动安装指南

(提示：为了让您尽快熟悉电脑软件接口驱动安装方法，在使用前，请耐心等待读完本使用指南。大部分用户通过阅读该安装指南都可以成功安装接口驱动并使用软件。)

1. USBTMC 接口驱动的安装


1.1 安装接口驱动

双击 **Visa462runtime.exe** 文件，弹出如下对话框：


(**Visa462runtime.exe** 文件可在我的云盘分享链接：

pan.baidu.com/s/1pJTCMfT


处下载.输入上述网址后按 **Enter** 确认，密码 **vofi**)



单击“确定”按钮，弹出如下对话框：



单击“Unzip”按钮，软件开始安装驱动，如下图所示：



单击“确定”，弹出如下界面：



单击“Next”按钮，选择默认设置，直到软件驱动安装完成。

软件安装完毕后，请重启电脑。

1.2 接口驱动安装且电脑重启完成后，双击电脑软件文件夹中的“*.exe”文件，就可以打开软件并使用。

注意：

(1)如果按上述步骤安装了软件驱动，但软件没有运行，XP 系统则需安装 windowsXP 的补丁 dotnetfx.exe(该文件在上面的网址中也

可以下载)。

(2)本软件已经在很多客户的 XP,WIN 7,WI8 及 WIN10 系统上正常运行。如果按上述步骤安装后仍不能运行，请换另一台装有不同系统的电脑试一下。

2.仪器上的设置

2.1 仪器设置与电脑软件设置

(1)按仪器面板上的“SYSTEM 系统”按键，进入系统设置页面，将仪器总线模式设置为 USBTMC 后，重启仪器



(2)用 USB 线连接仪器和电脑，在电脑设备管理器中可以看到 USBTMC 设备



如果在设备管理器中看不到 USBTMC 设备，或该设备名前面有“?”或“!”号，说明驱动没有装成功或设置有误，请按前面各步骤检查操作是否有误。

(3)打开常州致新数据采集软件，仪器会自动识别 USBTMC 设备。

如果上述各步骤都正确执行，您就可以轻松使用常州致新提供的电脑软件了。
具体的电脑软件的使用方法，请参考对应的软件使用说明。

常州市致新精密电子有限公司
电话：0519-86585866
网址：www.zxptest.com